<u>Mail[Mac OS]の 設定方法</u>

Mail[Mac OS]で電子メールの送受信を行うために必要な、

メールアカウントの設定を行います。

設定を行うには、メールアドレス、パスワード、メールサーバーの情報が必要ですので、 【IT 化支援サービス契約に関するお知らせ】をお手元にご用意ください。

1. Mail を起動します。

初めてアカウント設定を行う場合、「ようこそ Mail へ」画面が表示されます。 入力後、「続ける」ボタンをクリックします。



※「ようこそ Mail へ」画面が表示されない場合は「Mail」メニューをクリックし、「環境 設定」を選択します。画面左枠下より「アカウントを追加」ボタンをクリックします。

(1)お客様のお名前を入力します(メールの差出人の名前になります。)
(2)メールアドレス・・・お使いのメールアドレス(xxx@xxx.com,xxx@xxx.jp)を入力します。
(3) パスワード・・・お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)

2. 以下を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



- (2) 受信用メールサーバー・・・ドメインを入力します。(xxx.com, xxx.jp)
- (3) ユーザー名・・・お使いのメールアドレス (xxx@xxx.com,xxx@xxx.jp) を入力します。
- (4) パスワード・・・お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)



※「続ける」ボタンをクリック時、インターネットに接続されていない環境や、接続していても ユーザ名とパスワードの認証が取れない場合は「受信メールのセキュリティ」画面が表示される 場合があります。この場合は「SSL」のチェックが外れていることを確認し、「続ける」ボタン をクリックします。

3. 以下を入力後、「続ける」ボタンをクリックします。

	ようこそ Mail	^
	送信用メールサーバ	
	説明:	(オプション)
5 1	送信用メールサーバ:	
5 5	1.ドメインを入力	🗌 このサーバのみを使用
3	☑ 認証を使用 ← 2	チェックを入れる
O FR	ユーザ名:	
1	パスワード:	
11 6	- alter	<u>†</u>
	3.自動で	入力されていることを確認
CLASS	of lands and a	
TERINO		
		4.7997
0		
(?)	(++>+	(戻る) 続ける

(1)送信メールサーバー (SMTP) ・・・ドメインを入力します。(xxx.com, xxx.jp)

	ようこそ Mai	1^	
※ユーザー名と	バスワードの認証が取れな(送信メールのセキュリティ	い場合に表示される	場合があります。
	SSL (Secure Sock	cets Layer)を使用	
~	↑ 認証: 八つ 1.チェック	スワード	
CUPERIN			
			2.7リック
0	(キャンセル)	反る	(続ける)

※2.で入力したユーザ名とパスワードが自動入力されます。

※「続ける」ボタンをクリック時、インターネットに接続されていない環境や、接続して いてもユーザ名とパスワードの認証が取れない場合は「受信メールのセキュリティ」画面 が表示される場合があります。この場合は「SSL」のチェックを入れ、「続ける」ボタンを クリックします。 4.「アカウントをオンラインにする」のチェックを外し、「作成」ボタンをクリックします。 引き続き次の設定を行います。



※ 設定を先に行うため、ここではメッセージのダウンロードは行いません。

5.「Mail」メニューをクリックし、「環境設定」を選択します。



6. 左枠の「アカウント」に項目が複数ある場合は、該当の設定をクリックして選択します。

	アカウント
<u>し</u> 一般 アカウント R	 A S 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウント	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細
0	1.クリック アカウントの種類: POP
	說明:
	メールアドレス:
	氏名:
	受信用メールサーバ:
	ユーザ名:
	パスワード:
	送信用メールサーバ (SMTP):
	□ このサーバのみを使用
+ -	

「アカウント情報」タブをクリックします。

7.「送信用メールサーバ (SMTP)」のリストをクリックします。一覧から「サーバリスト を編集」を選択します。

00	アカウント
 一般 アカウント RSS 3 	KÄX→ール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウント (@)	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細
-	アカウントの種類: POP 2.クリック
	説明:
	エールノトレス. 氏名:
	受信用メールサーバ:
	ユーザ名:
	パスワード: ・・・・・・・ なし
	送信用メールサーバ (SMTP) ✓
	サーパリストを編集
	T 1.リストをクリックし、選択
+ -	0

8. 上枠から該当する設定をクリックして選択し、「詳細」タブをクリックします。

000	アカ	コウント		
<u>し</u> 一般 アカウント RS	S () s 送惑メール フォント		1 新日本 10-11	
アナ 説明	サーバ名	使用しているアナ	ウント	
]
+ -		HE 40 BY 100		
1."25"を"58 サーバの	7"に変更 ^{レポート} : 587 🗹 :	SSL (Secure Sockets	: Layer)を使用	Ľ
2.[バスワード]を選択	認証: パスワード			-
3.確認→	1-ザ名:			D
10	(ワード:			
1 = 4	↑ 車いのパスワード	を入力	5.クリック	
4.451				
		(++201		10
+ -				0
				1.

(4)パスワード・・・お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)

アカウント	アカウント情報メ	ールポックスの特性 詳細
0	アカウントの種類:	POP
	脱明:	
	メールアドレス:	
	氏名:	
	受信用メールサーバ:	
	ユーザ名:	
	パスワード:	
	送信用メールサーバ (SMTP):	
		このサーバのみを使用
+ -		?

9. 左上の赤丸ボタンをクリックし、終了します。