Windows Live メールで電子メールの送受信を行うために必要な、

メールアカウントの設定を行います。

設定を行うには、メールアドレス、パスワード、メールサーバーの情報が必要ですので、 【IT 化支援サービス契約に関するお知らせ】をお手元にご用意ください。

1. Windows Live メール を起動します。

ツールバーから「ツール(T)」→「アカウント(A)」を選択する。



メニューバーが表示されていない場合(ツールがない場合) 右上部の「メニュー表示」ボタンをクリックし、「メニューバーの表示」を クリックすると表示されます。



2.「追加」をクリックします。

アカウント	X
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、 [追加] をクリックします プを編集、エクスポート、 削除するには、 対象をクリックしてから、希望の動作をクリックし	。追加したアカウントやニュースグルー ます。
<u>Σ1-λ</u>	isto(A)
マイクロソフト コミュニティ (現定のアカ	前間余(<u>R</u>)
	プロパティ(<u>P</u>)
	既定(:設定(Q)
	インボートФ
	エクスポート(生)
	開じる

3.「電子メールアカウント」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加			
追加するアカウントの種類を選択してください。			
ごティール アカウント ごュースグループ アカウント ディレクトリ サービス アカウント			
アカウントのセットアップに必要な情報の表示			
	< 戻る(B)	(次へ(10)))	<u>キャンセル</u>

4. 必要箇所を入力したら「次へ」をクリックします。

電子メール アカウントを追加す	3		\times	
電子メールアカウント情報を以下に入力してください。				
電子メール アドレス(E):				
	例: example555@hot	mail.com <u>無料·大容量 Hotmail作成</u>		
パスワード(<u>P</u>):	•••••			
	✓パスワードを保存す			
このアカウントから送信され	たメールに差出人として	2.ハスリートを入力 表示する名前を入力してください(H)		
まニタ(の)				
表示:石(型):	(all: Taro Chofu	•		
		■ 3.お客様の名前を入力 (メールの差出人の名前になります)		
🗌 電子メール アカウントの)サーバー設定を手動で	構成する(<u>C</u>)		
		4.クリック		
			-	
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル		

 電子メールアドレス・・・お使いのメールアドレス (xxx@xx.com,xxx@xx.jp) を 入力します。

(2)パスワード・・・お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの) (3)表示名・・・メール差出人として表示する名前を入力します。

4. 必要箇所を入力したら「次へ」をクリックします。

電子メール アカウントを追加する 🛛 🔀
<u>電子メールサーバーの情報について</u> 1.「POP3」を選択
受信サーバー情報
受信メール サーバーの種類(M) POP3
受信サーバー(D: ポート(P): 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)
ログインに使用する認証(型): クリア テキスト認証 💉
ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):
support@aol.com
送信サーバー情報 3.ドメインを入力 ↓ 5. [587]に変更
送信サーバー(<u>O</u>): ポート(<u>R</u>): 587
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (Q)
4. チェック < 戻る(B) 次へ(N) キャンセル

(2)受信サーバー・・・ドメインを入力します。(xxx.com, xxx.jp)(3)送信サーバー・・・ドメインを入力します。(xxx.com, xxx.jp)

5. 「完了」ボタンをクリックします。