Windows メールで電子メールの送受信を行うために必要な、

メールアカウントの設定を行います。

設定を行うには、メールアドレス、パスワード、メールサーバーの情報が必要ですので、 【IT 化支援サービス契約に関するお知らせ】をお手元にご用意ください。

1. Windows メール を起動します。

ſ	<u>-</u>	-JU(T)	メッセージ(M) ヘルプ(H)			
		送受信	(S)	•		
1.クリッ	2	すべて同期(Z)				
		Windows アドレス帳(C) 差出人をアドレス帳に追加する(D)		Ctrl+Shift+C		
		Windo	ows カレンダー(L)	Ctrl+Shift+L		
		メッセ	:ージ ルール(R)	•		
2.選択	•	アカウ	ッント(A)			
		迷惑> オプシ	ニールのオプション(J) ィョン(O)			

「ツール」メニューをクリックし、「アカウント」を選択します。

2. 「インターネット アカウント」画面で、「追加」ボタンをクリックします。

クリック ― 追加(A)
削除(R)
プロパティ(
既定に設定(
インボート(1)
エクスポート(
順番の設定(S

3. 「電子メール アカウント」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。

\bigcirc	
アカウントの 追加す	D種類の選択 Fるアカウントの種類を選択してください。
<mark>بر</mark> 1.299	電子メール アカウント ニュースグループ アカウント ディレクトリ サービス
<u>דטטע</u>	トのセットアップに必要な情報
	2.クリック→ ズへ(N) キャンセル

4. 以下を入力後、「次へ」ボタンをクリックします。



(1)表示名・・・メール差出人として表示する名前を入力します。

5. 電子メールサーバー情報を入力後、[次へ]ボタンをクリックします。



- (1) 電子メールアドレス・・・お使いのメールアドレス (xxx@xxx.com,xxx@xxx.jp) を 入力します。
- 6. インターネットログオン情報を入力後、[次へ]ボタンをクリックします。



(1)ユーザー名・・・お使いのメールアドレス(xxx@xxx.com,xxx@xxx.jp)を入力します。(2)パスワード・・・お使いのパスワードを入力します。(上記アカウントに対応したもの)

7. [完了]ボタンをクリックします。引き続き次の設定を行います。



※つづけて設定を行いますので、 [今は電子メールをダウンロードしない]に チェックをいれます。

8. [インターネットアカウント]画面の一覧に追加されている先ほど作成した設定を選択し、 [プロパティ]ボタンをクリックします。



J TY ONE T	E J		,2."2	25"を	"587"	に変更
送信メール (SN	1TP)(O):	587	× [既定值领	⊵使用(U)	
🔳 このサーバー	はセキュリ	ティで保護さ	された接続(SSL) が	必费(Q)	
受信メール (PC	P3)(I):	110				
□ このサーバ-	はセキュリ	ティで保護	された接続(SSL) が	必要(C)	
サーバーのタイム	アウト	-				
短い -0-		長い 1	9)			
送信 —						
一次のサイズ。	ロメッセー	ジが大きいは	居合は分割す	ත(B)	60	÷ кв
<u>─</u> サーバーに>	(ッセージの)	コピーを置く	<(L)			
ロサーバー	から削除する	(R) 5	: в			
[][ごみ箱]	を空にしたら	、サーバー	から別除(M))		

10. [インターネットアカウント]画面で[閉じる]ボタンをクリックし、終了します。

メール	~ 追加(A)…
	削除(R)
	プロパティ(P)
	既定问题定(D)
	インボート(1).
	エクスポート(E)
	順番の設定(S).