Outlook Express の 設定方法

Outlook Express で電子メールの送受信を行うために必要な、

メールアカウントの設定を行います。

設定を行うには、メールアドレス、パスワード、メールサーバーの情報が必要ですので、 【IT 化支援サービス契約に関するお知らせ】をお手元にご用意ください。

## 1. Outlook Express を起動します。

「ツール」メニューをクリックし、「電子メールアカウント」を選択します。

表示⊙	<u> ツール(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)</u>	
	送受信 <sup>(S)</sup> 1.クリック	•
➡ 受信	すべて同期(2) フォルダの同期(N) オフライン用にマーク(5)	•
>	アドレス帳(B)         Ctrl+Shift+E           送信者をアドレス帳(に追加する(D)	3
	メッセージ ルール( <u>R</u> )	•
1	Windows Messenger 自分のオンライン状態(Y)	→ ▶ 2.選択
L [	アカウント( <u>A</u> )	
4	オノソヨン( <u>い)</u> 「「「」」、「」」、「」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	-שמתה

2.「インターネット アカウント」画面で、「追加」ボタンをクリックし、「メール」 メニューを選択します。



3. 以下を入力後、「次へ」ボタンをクリックします。



(1)表示名・・・メール差出人として表示する名前を入力します。

4. 以下を入力後、「次へ」ボタンをクリックします。

インターネット接続ウィザード	
インターネット電子メール アドレス	2 Min
電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E): 例:t-chofu@microsoft.com 1.メールアドレスを入力	3
2.クリッ (戻る個) (次へ個) (二)	<b>ック</b> キャンセル

(1)電子メールアドレス・・・お使いのメールアドレス (xxx@ xxx.com,xxx@ xxx.jp) を入力しま す 5. 以下を入力後、「次へ」ボタンをクリックします。



(2)受信メールサーバー・・・ドメインを入力します。(xxx.com, xxx.jp)(3)送信メールサーバー・・・ドメインを入力します。(xxx.com, xxx.jp)

6. 以下を入力後、「次へ」ボタンをクリックします。

インターネット接続ウィザード		X
インターネット メール ログ	オン	an
インターネット サービス フ	ロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。	
アカウント名(A):	1.メールアドレスを入力	
パスワード( <u>P</u> ):		ለታ
メール アカウントにアクセス ード認証 (SPA) を必要と をオンにしてださい。	するときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで(保護されたパスワ している場合は [セキュリティで(保護されたパスワード認証(SPA)を使用する]	
□ ゼキュリティ C1未読され	2/スリート:2## GPA/ を使用するG/ 3.クリック	
	〈 戻る(四) (次へ(四)) キャンセル	

(1)アカウント名・・・お使いのメールアドレス (xxx@xxx.com,xxx@xxx.jp) を入力します。

7.「完了」ボタンをクリックします。引き続き次の設定を行います。



8.「インターネット アカウント」画面が表示されます。

インターネット アカウ	1.0000	)	? 🛛
すべてメール	ース ディレクトリ サービス		追加(A)
アカウント	種類	接続	削除®
R	メール(駅定)	使用可能な接続	プロパティ( <u>P</u> )
		2 41 - 4 4	既定(設定(型)
		2.7777	インボートの
			<u> エクスポート(E)</u>
			順番の設定(S)
			<u>වෙ</u> සි

※表示されない場合は「ツール」メニューをクリックし、「アカウント」を選択します。 「メール」タブをクリックします。一覧に先ほど設定した内容が追加されているので選択 し、「プロパティ」ボタンをクリックします。 9.「サーバー」タブをクリックします。

💼 pop.aol.com のプロパティ 💦 🔀			
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定			
サーバー情報 ~1.クリック			
受信メール サーバーの種類(M): POP3			
受信メール (POP3)型:			
送信メール (SMTP)( <u>U</u> ):			
受信メール サーバー	-2		
アカウント名(①):			
パスワード( <u>P</u> ): <b>******</b> **			
✓パスワードを保存する(W)			
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)			
送信メール サーバー			
✓このサーバーは認証が必要(V)     設定(E)			
▲2.チェック ▲3.クリ	27		
OK キャンセル 適用(4	۶D		

10.「送信メールサーバー」画面で、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェ ックが入っていることを確認します。 入力後、「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じま す。

送信メール サーバー 🔹 💽 🔀
ログオン情報 ●受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U) ← 1.チェックを確認
○ ン太のアカウントとパスワードでログオンする(Q)
アカウント名(C):
バスワード( <u>P</u> ):
☑ パスワードを保存する(₩)
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)
2.クリックし、画面を閉じる

11.「詳細設定」タブをクリックします。以上で基本的設定は完了です。

🚘 pop.aol.com のプロパティ 🛛 ? 🔀		
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定 -1.クリック		
サーバーのポート番号 2."25"を"587"に変更		
送信メール (SMTP)( <u>O</u> ): 587 既定値を使用( <u>U</u> )		
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 @)		
受信メール (POP3)(型: 110		
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要( <u>C</u> )		
サーバーのタイムアウト		
短い 🧊 長い 1分		
送信		
□ )次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)		
60 ¢ KB		
配信		
□ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)		
□サーバーから削除する(R) 5 0 日後		
□ 頂耶除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)		
クリックし、終了→ OK 道用( <u>A</u> ) 適用( <u>A</u> )		